



# SMSライセンス セットアップガイド

SMSのライセンス登録方法を解説しています。

対象バージョン：SMS 13.1以上

(旧バージョンにつきましては別途お問い合わせください)

SMSをご導入いただきまして、有難うございます。

ライセンスコードは、購入した製品に割り当てられている一意のコードです。このライセンスコードを登録し、SMSを有効化します。ライセンスコードは7桁の英数字です。購入したライセンス数によって、シングルシートまたはマルチシートとなります。

ライセンスには、**Flexライセンス**と**Local ライセンス**の2種類があります。Flexライセンスのコードは「F」、Local ライセンスのコードは「L」から始まります。

**Flexライセンス**は、ローカルネットワークを介して接続し、共有することのできるライセンスです。ライセンスを返還すると、別のコンピューターにライセンスを移動させることができますようになります。

**Local ライセンス**は、単一のコンピューターでSMSを使用できるライセンスです。他のコンピューターにライセンスを移動させることはできません。

**ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。**

- **正規販売代理店 株式会社ライトストーン**

営業部 : [sales@lightstone.co.jp](mailto:sales@lightstone.co.jp) 03-3864-5212

テクニカルサポート: [tech@lightstone.co.jp](mailto:tech@lightstone.co.jp)

- **開発元**

Sales & Billing: [sales@aquaveo.com](mailto:sales@aquaveo.com) +1 (801) 691-5528

Licensing Support: [licensing@aquaveo.com](mailto:licensing@aquaveo.com)

このセットアップガイドは、下記の4つのセクションに分かれています。

## セクション A – シングルライセンスの登録

FlexまたはLocalのシングルシートライセンスをコンピューターに登録する場合は、このセクションを参照してください。こちらが最も一般的な方法になります。

## セクション B – マルチシートFlexライセンスの登録とオプション

Flexのマルチシートライセンスを登録する場合またはライセンスの管理オプションを設定する場合は、このセクションを参照してください。

## セクション C – Flexライセンスへのリモート接続

登録済のFlexライセンスに他のコンピューターからリモート接続する場合は、このセクションを参照してください。


## セクション D – Flexライセンスの削除・返還

Flexライセンスをコンピューターから削除する場合は、このセクションを参照してください。ライセンスの返還またはライセンスのチェックインとも呼ばれます。この作業を行うと、他のコンピューターにライセンスを貸し出し（チェックアウト）できるようになります。

ライセンスの登録には、インターネット接続が必要です。

## セクション A – シングルライセンスの登録


1. SMSを起動し、**Register**ボタンをクリックします。下記のようなダイアログが表示されます。もし別のダイアログが表示された場合は、以降の手順を飛ばしてセクションBをご参照ください。




2. ライセンスコードを入力し、**OK**ボタンをクリックします。SMSを使用する準備ができました。もしエラーが出る場合やご不明な点がある場合はお問い合わせください。

## セクション B – マルチシートFlexライセンスの登録とオプション


1. SMSライセンスのホストにするコンピューターで、Windowsのスタートメニューから**SMS License Administration**を開きます。




2. 下記のようなダイアログが表示されます。**Advanced Options...**ボタンをクリックします。




3. “Aquaveo License Registration – Advanced” ダイアログで**Add License...**ボタンをクリックします。




4. ライセンスコードを入力し、このコンピューターに追加するシート数を指定します。例えば、5ライセンス（5シート）購入した内の3ライセンスをこのコンピューターに追加すると、残りの2ライセンスは別のコンピューターに追加することができます。



5. **OK**ボタンをクリックして“Aquaveo License Registration – Advanced” ダイアログに戻ります。
6. “Aquaveo License Registration – Advanced” ダイアログのリストに新しいライセンスが追加されていることを確認します。**Close**ボタンをクリックして、“Aquaveo License Registration” ダイアログに戻ります。




7. “Aquaveo License Registration” ダイアログで**OK**ボタンをクリックして作業を終了します。SMSを使用する準備ができました。有効になっているライセンス数（シート数）まで、ローカルネットワークに接続しているユーザがSMSに同時接続することができます。もしエラーが出る場合やご不明な点がある場合はお問い合わせください。




## セクション C – Flexライセンスへのリモート接続

1. SMSを起動すると、下記のようなダイアログが表示されます。もしダイアログが表示されない場合は、メニューの**Help | Register...**を選択します。**Advanced Options...**ボタンをクリックします。




2. “Aquaveo License Registration – Advanced” ダイアログで**Change Location...**ボタンをクリックします。






3. SMSライセンスのホストコンピューターのHostnameまたはIPアドレスを入力します。




4. **OK**ボタンをクリックして“Aquaveo License Registration – Advanced” ダイアログに戻ります。
5. 手順3で指定したコンピューターにある有効なSMSライセンスが表示されます。複数のライセンスが表示されている場合は、**Sel**欄のボックスをチェックして使用したいライセンスを選択します。



6. **Close**ボタンをクリックしてSMSに戻ります。もしエラーが出る場合やご不明な点がある場合はお問い合わせください。

## セクション D – Flexライセンスの削除・返還

1. SMSライセンスのホストになっているコンピューターで、Windowsのスタートメニューから**SMS License Administration**を開きます。




2. 下記のようなダイアログが表示されます。**Advanced Options...**ボタンをクリックします。




3. "Aquaveo License Registration – Advanced" ダイアログに、ホストコンピューターにあるSMSライセンスが表示されます。複数のライセンスが表示されている場合は、**Sel**欄のボックスをチェックして取り外したいライセンスを選択します。

4. **Remove License...**ボタンをクリックします。



5. **OK**ボタンをクリックして選択したライセンスを削除し、“Aquaveo License Registration – Advanced” ダイアログに戻ります。



- 有効なライセンスリストからライセンスが削除されます。これで、他のコンピューターにライセンスコードを追加してSMSを使用することができるようになりました。もしエラーが出る場合やご不明な点がある場合はお問い合わせください。

